

Synology


- [Debian Chroot sur Synology DSM6](#)

Debian Chroot sur Synology DSM6

“ Que ce soit pour le fun ou par nécessité, comme dans ce cas, sachez qu'on peut installer Debian (en environnement chrooté donc sans risque) sur un NAS Synology. Ici sur DSM6 dernière version.

Installer Debian Chroot

Plutôt que de continuer à tout passer au crible avec df, ls et du j'ai voulu installer ncdu (via IPKG) mais ça ne fonctionnait pas. J'ai donc pris le parti, rapide, d'installer un chroot Debian via les dépôts SynoCommunity (wiki GitHub) qui permet d'installer Debian dans un dossier chrooté (sans risque de faire une boulette sur le NAS) sur Synology.



Debian Chroot
Stopped

Run ▼

Description

Debian is a free operating system (OS) that comes with over 29000 packages, precompiled software bundled up in a nice format for easy installation on your DiskStation. Debian Chroot allows you to benefit from the Debian OS inside your DiskStation, alongside DSM. This package is intended for advanced users only.

Other Information

Developer Diaoul	Installed version 8.4-7
Installed volume Volume 1	Newest version 8.4-7

Téléchargement

- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].bromolow](#) [as DS3615xs] [Required by myself] ?
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].braswell](#) [as DS3617xs] [Required by myself]
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].apollolake](#) [as DS918+] [Required by lordvalium] ?

[python-2.7.dsm6.\[1/2\].apollolake](#) [python-2.7 for DS918+]

- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].cedarview](#) [as DS1213+] [Required by Tao87-04] ?
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].armadaxp](#) [as RS815] [Required by DzikNsk] [No Feedback Yet]
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].88f628x](#) [as DS212] [Required by balabalaman] ?
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].armada375](#) [as DS215j] [Required by paul-xor] [Build by @destoron]
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].monaco](#) [as DS216play] [Required by d4n1elchen] ?
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].armada38x](#) [as DS216j] [Required by d4n1elchen] ?
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].rtd1296](#) [as DS418] [Required by gypittmann] [!Not Tested Yet!]
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].avaton](#) [as DS1817+] [Required by droidboxma] ?
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].evansport](#) [as DS214Play/DS415] [Required by rasmusmaagaard and g91720]
- [Tenhow.debian-chroot.dsm6.\[1/2\].qoriq](#) [as DS213+] [Required by Yagz]

Comme Debian est installé dans un environnement “à part” on n’a pas accès au /Volume1, volume de stockage par défaut d’un NAS Synology. Du coup il faut modifier le script de lancement de l’environnement Debian. Ce qui se fait très simplement en SSH, en root, avec nano.

SSH : à activer dans Panneau de Configuration / Terminal et SNMP

pour passer root en SSH, sur DSM6, il faut taper sudo su et mettre le pwd du compte “Admin”

“ Nano : cet éditeur n’étant pas installé sur Synology il faut le faire via les paquets SynoCommunity

Et donc éditer ensuite le script de lancement du chroot :

```
nano /var/packages/debian-chroot/scripts/start-stop-status
```

Aller à la ligne *# Mount if install is finished* et ajouter en fin de bloc la commande pour y monter automatiquement le /Volume1

```
grep -q "${CHROOTTARGET}/volume1 " /volume1 || mount -o bind /volume1 ${CHROOTTARGET}/volume1
```

Ce qui nous donne

```
# Mount if install is finished
if [ -f ${INSTALL_DIR}/var/installed ]; then
    # Make sure we don't mount twice
    grep -q "${CHROOTTARGET}/proc " /proc/mounts || mount -t proc proc ${CHROOTTARGET}/proc
    grep -q "${CHROOTTARGET}/sys " /proc/mounts || mount -t sysfs sys ${CHROOTTARGET}/sys
    grep -q "${CHROOTTARGET}/dev " /proc/mounts || mount -o bind /dev ${CHROOTTARGET}/dev
```

```
grep -q "${CHROOTTARGET}/dev/pts " /proc/mounts || mount -o bind /dev/pts ${CHROOTTARGET}/dev/pts
grep -q "${CHROOTTARGET}/volume1 " /volume1 || mount -o bind /volume1 ${CHROOTTARGET}/volume1
```

Il faut ensuite ajouter la commande de démontage à la fin du bloc *# Unmount*

```
umount ${CHROOTTARGET}/volume1
```

Ce qui donne

```
{
  # Stop running services
  ${INSTALL_DIR}/app/stop.py

  # Unmount
  umount ${CHROOTTARGET}/dev/pts
  umount ${CHROOTTARGET}/dev
  umount ${CHROOTTARGET}/sys
  umount ${CHROOTTARGET}/proc
  umount ${CHROOTTARGET}/volume1
}
```

On enregistre (ctrl o) et quitte (ctrl x).

Lancer Debian Chroot et s'y placer

Toujours en root, on peut ensuite lancer le script de chroot Debian

```
/var/packages/debian-chroot/scripts/start-stop-status start
```

Les commandes sont très simples :

- start : le lancer
- stop : le stopper
- status : voir s'il est lancé ou non
- chroot : s'y placer en chroot (donc passer dans Debian, en root)

Du coup on peut ensuite s'y placer

```
/var/packages/debian-chroot/scripts/start-stop-status chroot
```

Optimisation

0. `apt update`
1. `apt upgrade`
2. `dpkg-reconfigure tzdata`
3. `apt install locales`
4. `dpkg-reconfigure locales`

Installer htop (ou ce que vous voulez)

C'est un Debian classique. On peut donc y faire un `apt-get update && apt-get upgrade` histoire d'avoir un environnement à jour. Et j'ai ensuite installé htop.

```
apt-get install htop
```